

Inicio de trabajo con el Sistema Cliente-Banco

instrucción breve

1. Regulación de los parámetros del Microsoft Internet Explorer¹

- Abra el punto del menú del Internet Explorer Heramientas / Opciones de Internet (Tools / Internet Options).
- Seleccione la ficha Seguridad (Security) y en ella la zona Internet (Internet).
- Apriete el botón Nivel personalizado (Custom).
- Ejecute la regulación del nivel de seguridad.

El nivel de seguridad debe tener los siguientes ajustes (los términos rusos y ingleses están indicados a través de la línea oblicua):

Ajuste	Valor
Microsoft VM	
Permisos de Java / Java permissions	Seguridad alta
Descargas / Downloads	
Descarga de archivos / File download	Activar
Descarga de fuentes / Font download	Pedir datos
Misceláneo / Miscellaneus	
Acceso a fuentes de datos a través de dominios / Access data sources across domains	Desactivar
Ejecutar programas y archivos en IFRAME / Launching programs and files in an IFRAME	Desactivar
Enviar formulario de datos no cifrados / Submit nonecrypted from data	Activar
Arrastrar y colocar o copiar y pegar archivos / Drag and drop or copy and paste files	Pedir datos
Desplazar submarcos a traves de dominios distintos / Navigate sub-frames across different domains	Desactivar
Permisos del Canal de software / Software channel permissions	Seguridad alta
Instalación de los componentes de escritorio / Installation of desktop items	Desactivar
Persistencia de los datos del usuario / Userdata persistence	Activar
Automatización / Scripting	
Active scripting / Active scripting	Activar
Automatización de subprogramas Java / Scripting of Java applets	Desactivar
Permitir operaciones de pegado por medio de una secuencia de comandos / Allow paste operations via script	Desactivar
Cookies / Cookies (puede ser ausente)	
Permitir que los cookies se almacenen en el equipo / Allow cookies that are stored on your computer	Activar
Habilitar cookies propios de cada sesión no almacenados / Allow per-session cookies (not stored)	Activar
Controles y complementos de ActiveX / ActiveX controls and plug-ins	
Activar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX marcados como seguros / Script ActiveX controls marked safe for scripting	Activar
Descargar los controles no firmados para ActiveX / Download unsigned ActiveX controls	Desactivar
Descargar los controles firmados para ActiveX / Download signed ActiveX controls	Activar
Ejecutar controles y complementos de ActiveX / Run ActiveX controls and plug-ins	Activar
Inicializar y act ivar la secuencia de comandos de los controles de ActiveX no marcados como seguros / Initialize and script ActiveX controls not marked as safe	Desactivar

Nota:

Activar = Enable; Desactivar = Disable; Pedir datos = Prompt.

Para asegurar la mejor correspondencia de las formas de imprenta de los documentos a los modelos es necesario de confihurar los parámetros de impresión de las páginas del Internet Explorer. Para esto es necesario de seleccionar la pestaña Archivo/Configurar página (File/Page Setup) y cambiar los parámetros:

Encabezado / Headerhacer vacío;Pie de página / Footerhacer vacío;Márgenes (mm) / Margins (millimeters)Derecho / Right – no más de 10, otros – no más de 19,05.Orientación / OrientationVertical / Portrait.

Para otros parámetros deje los valores predeterminados.

¹- Algunos de los ajustes indicados no ejercen influencia directa sobre el trabajo del sistema Cliente-Banco y están destinados para asegurar el alto nivel de seguridad de trabajo del usurio en Internet. Por lo que en la computadora será realizado el trabajo con los documentos financieros, es extremadamente no recomendado de menospreciar los requerimientos de seguridad.

2. Entrada en el Sistema Cliente-Banco

Para entrar en el Sistema Cliente-Banco es necesario de entrar en la línea de dirección del Internet Explorer la siguiente dirección: https://dbo.efbank.ru:8443/

En la página abierta entre su Login y Consigna y apriete el botón "Next".

¡Atención! En caso de hacer referencia al sitio del sistema Cliente-Banco en Favoritos o crear un acceso directo al Sitio en el Escritorio, convénsaze, que en sus propiedades en el campo URL-dirección está indicada la Web-dirección: https://dbo.efbank.ru:8443/

3. Cambio del juego de llaves del Cliente

Durante la primera entrada en el Sistema Cliente-Banco el usuario tiene que realizar el procedimiento de regeneración de la llave secreta. El proceso tiene que ser iniciado y terminado en la misma computadora.

Genegation/Re-g	jenerating of keys	set	
Attention! You have DS abonents v You can perform operatio operations Tools - Secu	with profiles of critical status. ons with a profile from the s urity - Regenerate Encrypt	ystem interface. Open a ti on Key - Profiles and :	relevant item in the tree of documents and select the required profile.
Abonent	Id	Cryptographic provider	Status
DC OpenSSL SALUT LTD (2 s)	1CB35F000000EF000008	OpenSSL	being used
DC OpenSSL SALUT LTD (1 s) (2)	1CB35F000000EF00000B	OpenSSL	being used
DC OpenSSL SALUT LTD (2 s) (2)	1CB35F000000EF00000D	OpenSSL	being used
DC OpenSSL SALUT LTD (2 s) (3)	1CB35F000000EF000012	OpenSSL	primary re-generation is required

Para esto es necesario:

- 1. Apretar el botón "Next".
- 2. En el menu seleccionar el punto "Tools" "Security" "Regenerate Keys Set" "Profiles".
- 3. Es necesario de seleccionar la línea del abonado para la regeneración y en el menú superior apretar el botón "Send re-generation request":

RBS BS-Client - Windows Internet Explorer provided by Yandex						
C C C R http://192.168.97.89:8080/v4/s/bsi.dl?T=RT_1Loader.Loa	ad				💌 🐓 🗙 🔋 Яндекс	
<u>File Edit View Favorites Iools H</u> elp						
🔆 Favorites 🛛 🍰 Suggested Sites 🔹 🙋 Free Hotmail 🖉 Web Slice (Gallery 🔻 🙋 Котировки 👻 🙋 Настройка ссылок 🖉 Новости 👻 🦧	50 BS-Client				
@RBS BS-Client					🐴 • 🔊 - 🖻	🖶 • Page • Safety • Tools • 🔞 • 🏾 »
ess 🗋 🚵 🕱 🕅	۵.					
						-
Moscow SALUT LTD	Genegation/Re- The table below contain	generating of keys	set tuses of abonents' sets (of keys.		
	Depending on the status - "original generation re- - "being used" - go to th - "primary re-generation	s of your set of keys, the follo quired" - go to the form of a k ne Key Regeneration Request n is required" - go to the Key F	wing actions are perform eys generation request; screen; legeneration Request scr	reen;		
Documents from Bank	- "scheduled re-generat - "accepted by bank" - y - "received new certific - "received refusal to re	tion is required" - go to the Ke your Key Regeneration Reque cate" - go to the screen for re- egister" - view the message re	y Regeneration Request st is being processed by eipt of a new certificate easoning the refusal to re	screen; / the bank; ; ecord the certificate.		
Free Document Cancellation Reguest	Select abonent for re-	generation				
Free Bank Document Directories	Abonent	ld	Cryptographic provider	Status		
 □ Corporate • Russian Banks • Foreign Banks 	DC OpenSSL SALUT LTD (2 s)	1CB35F000000EF000008	OpenSSL	being used		
Internal Authorized Personnel	DC OpenSSL SALUT LTD (1 s) (2)	1CB35F000000EF00000B	OpenSSL	being used		
Correspondents Payment Details Beneficiaries	DC OpenSSL SALUT LTD (2 s) (2)	1CB35F000000EF00000D	OpenSSL	being used		
Currency Payment Details Sender to Receiver Information Tools	DC OpenSSL SALUT LTI (2 s) (3)	D 1CB35F000000EF000012	OpenSSL	primary re-generation is required		
Import from AS Security	Signature parameter	rs				
E Regenerate Keys Set	Profile name		DC OpenSSL SALUT	T LTD (2 s) (3)		
□ Regeneration Request	ld		1CB35F000000EF00	00012		
New 0 Signed 0	Cryptographic provid	der	OpenSSL technologic			
Processing 0	Start date of operativ	on	08.09.2011			
Refused 0	Final date of operati	ion	05.09.2021			
Completed All requests Change Password Check Certificates						
Key Carrier Parameters Setup Interface Change Language						
 Русский язык ENGLISH Log out 						
Technical support: Tel.: +7 495 967 81 71						
e-mail: support_dbo@evrofinance.ru						
Done					/ Tru:	ited sites

Después de apretar el botón μ "Send re-generation request" aparecerá el diálogo con la propuesta de firmar la demanda de nuevo certificado enviada al Banco y el tiempo estimado de terminación del proceso. Es necesario de apretar el botón "Send to bank" en el menú superior:



En la ventana abierta de selección de la firma es necesario de apretar el botón "Sign" frente al abonado correspondiente:



Después de firmar la demanda de nuevo certificado en la ventana informativa aparecerá la comunicación sobre el estado de la demanda y Acto de aceptación de la llave abierta, que puede ser imprimido con el botón "Print".

Para ver el estado de la demanda de nuevo certificado es necesario de seleccionar en el menú izquierdo el punto "Tools" – "Regenerate Keys Set" – "Regeneration Request".

Regeneration Requests being processed
Highlight a document in the list to apply operations to it. Click on the document header you need to sort documents by in order to sort documents in asceding or descending order
(fields you can sort by are underlined)

Quantity	of docu	ments matching the query: 1.		
Date	No	UID	Abonent	Status
08.09.2011	6	1CB35F000000EF000012	DC OpenSSL SALUT LTD (2 s) (3)	accepted

Después de terminación del procesamiento de la demanda de certificado por el Banco al entrar en el sistema Cliente-Banco aparecerá la comunicación de recepción del nuevo certificado del Banco:

enerating of keys	set	
vith profiles of critical status. ons with a profile from the s rity - Regenerate Encrypt	ystem interface. Open a tion Key - Profiles and s	relevant item in the tree of documents and select the required profile.
ld	Cryptographic provider	Status
1CB35F000000EF000008	OpenSSL	being used
1CB35F000000EF00000B	OpenSSL	being used
1CB35F000000EF00000D	OpenSSL	being used
1CB35F000000EF000012	OpenSSL	received new certificate
	enerating of keys with profiles of critical status ins with a profile from the s rity - Regenerate Encrypt Id ICB35F000000EF000008 ICB35F000000EF00000B ICB35F000000EF00000D ICB35F000000EF00000D ICB35F000000EF0000012	enerating of keys set with profiles of critical status. Ins with a profile from the system interface. Open a rity - Regenerate Encryption Key - Profiles and r Id Cryptographic provider 1CB36F000000EF000008 OpenSSL 1CB36F000000EF000000 OpenSSL 1CB36F000000EF000001 OpenSSL

Para obtener un nuevo certificado es necesario:

- 1. Apretar el botón "Next".
- 2. En el menú izquierdo seleccionar el punto "Tools" "Security" "Regenerate Keys Set" "Obtain Certificate".
- 3. Seleccioanr la línea del abonado para la regeneración y en el menú superior apretar el botón "Receive certificate":



En la ventana abierta apriete el botón "OK":



Después apriete el botón "Continue":

Genegation/Re-generating of keys set	
New certificate was received from bank for abonent "DC of complete generation of the new keys set and to start work	DpenSSL SALUT LTD (2 s) (3)". Click 'Continue' to with them.
	Continue

Después de la instalación exitosa del certificado verá la siguiente comunicación:

Genegation/Re-generating of keys set

From now on you will work with your new keys set.

¡Atención! Después de la terminación exitosa del proceso de regeneración haga una copia de reserva del portador de la llave!